


## Příklad MS Dynamics NAV – Plánování a odhlašování výroby – **použitelné i jako inspirace pro domácí studium !!!!!**

Vytvořil	:	Skorkovský
Datum	:	28.11.2016
Důvod	:	školení, interní materiál
Databáze	:	NAV 2009 R2 CZ
Určeno pro	:	„to whom it may concern“ a kurz BPH_PIS2
Doprovodný mat.	:	PWP Schéma příkladu výroba (viz první obrázek tohoto příkladu)



1. V menu Výroba (Prodej, Nákup,..) najděte Zboží a vytvořte tři položky C0 (Výrobek a C1 a C2, komponenty). C0 má Metodu ocenění=Pevná cena, Účto skupina zboží =Výrobky, Doplnění= Výrobní zakázka, v záložce Plánování je Způsob přioobjednávání=Dávka-pro-dávku, Včetně zásob a Cyklus přioobjednávání =1D.
2. C1 a C2 má Metodu ocenění=FIFO, Účto skupina zboží =Prodej, Doplnění= Nákup, v záložce Plánování je Způsob přioobjednávání=Dávka-pro-dávku, Včetně zásob a Cyklus přioobjednávání =1D. Pozor ! V příslušné záložce Doplnění přidejte číslo dodavatele =10000 (bude se to hodit v sešitu požadavků MRP. Dále pak u C0, C1 a C2 v záložce doplnění nastavte Metod spotřeby=Ručně.
3. Kusovník certifikujte . Karta Kusovníku C0 je v uvedeném PWP
4. V TNG postupech vytvořte s pomoc F3 nový TNG postup buď kopií (Tlačítko Funkce) nebo ručně . Karta TNG je v uvedeném PWP
5. Na kartu výrobku C0 připojte na záložce Doplnění kusovník a TNG (viz PWP)
6. Vytvořte novou prodejní objednávku pro C0 (viz PWP) .PO reprezentuje požadavek, který bude mít za následek vytvoření výrobní zakázky a nákup komponent C1 a C2.
7. Výroba->Plánování->Sešity plánování->Funkce->Vypočítat regenerační plán a doplnit filtr C0 a Lokace=Modrý (viz PWP) .V možnostech dejte široké časové okno (viz PWP) a zatrhněte MPS (Master Production Schedule – vazba na Prognózu a MRP (Material Requirement Planning)
8. V nově vytvořeném okně zatrhněte Provést hlášené akce.

9. Funkce->Pověst hlášené akce. Což vytvoří Pevně plánovanou výrobní zakázku. Pozor na nastavení Možnosti (viz PWP)
10. Nákup->Plánování ->Sešity požadavků ->Vypočítat plán
11. Provést hlášené akce -> vytvoří se Nákupní objednávka , kterou s pomocí F11 zaúčtujete !
12. Výroba->Provádění>Pěvné plánované výrobní zakázky a naši zakázku s pomocí tlačítka Funkce změníme na vydanou VZ. Před tím si prohlédněte TNG a Komponenty a statistiku F9
13. V menu přejděte na Vydanou VZ a s pomocí tlačítka Řádek otevřete deník výroby kvůli odhlášení spotřeby zdrojů a komponent. Zadejte dobu seřízení, která se pro každý zdroj nastavovala v TNG . Počet komponent je automaticky přednastaven!
14. Zaúčtujte deník s pomocí F11
15. Podívejte se v VZ na F9 . Změňte stav na Dokončená VZ
16. Prodejte C0