

Буква мягкий знак как показатель грамматической формы

Буква **ь** пишется (независимо от произношения) в следующих грамматических формах:

- **в сложных числительных** перед *-десят* и *-сот*: *пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот, девятьсот*;

НО!!! В числительных *пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать* перед *-нацать* мягкий знак не пишется.

- в падежах числительного **восемь**: *восьми* (родительный, дательный и предложный падежи), *восьмью* или *восемью* (творительный падеж);

- **в неопределенной форме глагола (инфинитиве) перед -ся** (так же, как в инфинитиве глаголов без *-ся*): *купаться, иметься, литься, расколотся, обуться, мыться, смеяться*;

- **в формах повелительного наклонения глаголов** перед *-ся* и *-те* (так же, как в формах без *-ся* и *-те*): *отправься, взвесься, сядьте, встаньте, бросьте, познакомьтесь, проверьте*;

- **в форме творительного падежа множественного числа существительных**: *людьми, лошадьми, дверьми, детьми*, а также в форме творительного падежа числительного *четырьмя*.

После **ж, ш, ч, щ** буква **ь** пишется по традиции в следующих грамматических формах:

а) на конце форм именительного/винительного падежа единственного числа существительных женского рода 3 склонения: *рожь, мышь, ночь, мелочь, вещь, помощь*;

б) в окончании 2 лица единственного числа глаголов настоящего и будущего времени (после **ш**): *несёшь, смеёшься, видишь, дашь, мчишься*;

в) в формах повелительного наклонения глаголов: *мажь, ешь, спрячь, режьте, утешься, спрячьтесь*;

г) в неопределенной форме глаголов (после **ч**): *печь, стричь, увлечься, обжечься*.

Буква ь после шипящих пишется также на конце наречий и частиц: *настежь, сплошь, наотмашь, вскачь, навзничь, невмочь, прочь, напрочь, ишь (hle, vida), лишь (jen), вишь (hele), бишь (totiž, vlastně)*.

НО!!! Буква **ь** не пишется в наречиях *уж, замуж, невтерпёж*, в частице *аж*, а также в предлоге *меж*.

Буква ь после шипящих не пишется на конце следующих грамматических форм:

а) именительного/винительного падежа единственного числа существительных мужского рода: *нож, мяч, ковш, плац*;

!!! Не забудьте, что, в отличие от чешского языка, в русском языке слова на **-аж** являются словами мужского рода, а следовательно, пишутся без мягкого знака: *багаж, массаж, этаж, вираж, тираж*.

б) родительного падежа множественного числа существительных женского рода с основой на шипящий: *луж (от лужа), туч, роц, крыш, свеч, дач*;

в) родительного падежа множественного числа существительных женского рода на **-ня** и в производных от них словах с суффиксом **-к-**, если в форме именительного падежа единственного числа перед **-ня** стоит согласная: *песня – без песен, башня – без башен, вишня – без вишен, черешня – без черешен*;

НО!!! Исключение составляют слова *деревня (деревень) и кухня (кухонь)*.

г) кратких форм мужского рода прилагательных: *свеж, горяч, хорош, нищ*.