

phonexia.com



# Nahrávání Skype hovoru


**Transkripce mluvené češtiny**

# Nahrávání hovoru v programu Skype


## Postup

- Stažení programu Skype Recorder: <https://mp3skyperecorder.com/MP3SkypeRecorderSetup.msi>
- Instalace programu > Accept > Install > Finish.
- Tlačítko ON je zbarveno zeleně – hovory jsou automaticky nahrávány.
- Nastavení výstupního adresáře (Recordings destination folder).
- Nastavení dalších parametrů:  
**sample rate:** 44100 Hz, **bit rate:** 128 kbit/s a **mode:** stereo.
- Běžné provedení hovoru v programu Skype se zapojenými sluchátky (nepoužívat hlasitý odposlech).
- Nahrávka je automaticky uložena do příslušné složky jako stereo.
- Možnost rozdělení stereo nahrávky na mono – nahrávku můžete zaslat na e-mail [lucie.brychtova@phonexia.com](mailto:lucie.brychtova@phonexia.com), a to do čtyř dní před jejím plánovaným anotováním (tj. do čtvrtka), nahrávky pak budou posléze distribuovány mezi studenty.

## Nastavení programu



MP3 SKYPE RECORDER 4.41 FREE edition (for personal, non-commercial use)

**ON** OFF  Please support MP3 Skype recorder development - by upgrading to [Pro Edition](#) - by 'Liking' recorder's [facebook page](#). Exit Pro Edition About Get help

**Automatické nahrávání**

**Audio devices used by Skype**  Detect automatically (turn off to select manually)

Microphone to record Mikrofon (2 - Zvukové zařízení High Definition Audio)

Speakers to record Reprodukory (2 - Zvukové zařízení High Definition Audio)

**Recordings destination folder** [Click to restore default folder setting](#)

C:\Users\Sony\Desktop\PLIN\skype-nahravky **Nastavení místa uložení nahrávky**

**Recorder launch options:** Auto start **ON**, minimized **OFF**

**Recording settings** [Advanced recording settings](#)

Sample rate: 44100 Bit rate: 128 Mode: STEREO

**Notifications settings:** Start of recording alert **On**, End of recording alert **On**

[Upgrade to Pro edition](#) No ads