

# Přidání nebo odebrání vedlejší osy grafu

▼ Skrýt vše

Pokud se hodnoty v jednotlivých datových řadách (Datová řada: Související datové body zakreslené v grafu. Každá datová řada v grafu má jedinečnou barvu nebo vzorek a je uvedena v legendě grafu. V grafu můžete zobrazit jednu nebo více datových řad. Výšečové grafy obsahují pouze jednu datovou řadu.) výrazně liší nebo pokud používáte smíšené typy dat (například cenu a množství), můžete zobrazit jednu nebo více datových řad na vedlejší svislé ose (ose hodnot). Měřítko vedlejší svislé osy je závislé na hodnotách odpovídající datové řady.

Po přidání vedlejší svislé osy můžete do grafu přidat také vedlejší vodorovnou osu (osu kategorií), která může být užitečná v XY bodovém grafu nebo v bublinovém grafu.

K lepšímu odlišení dat, která jsou zobrazena podél vedlejší osy, můžete zvolit typ grafu pouze pro jednu datovou řadu. Můžete například změnit jednu datovou řadu na spojnicový graf.

## Co chcete udělat?

[Přidání vedlejší svislé osy](#)

[Přidání vedlejší vodorovné osy](#)

[Změna typu grafu datové řady](#)

[Odebrání vedlejší osy](#)


## Přidání vedlejší svislé osy

1. V grafu klepněte na datovou řadu, kterou chcete zobrazit na vedlejší svislé ose, nebo ji vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

1. Klepněte na graf.

Zobrazí se pás karet **Nástroje grafu** s kartami **Návrh**, **Rozložení** a **Formát**.

2. Ve skupině **Aktuální výběr** na kartě **Formát** klepněte na šipku rozevíracího seznamu **Prvky grafu** a poté klepněte na datovou řadu, kterou chcete zobrazit na vedlejší svislé ose.



2. Ve skupině **Aktuální výběr** na kartě **Formát** klepněte na tlačítko **Formátovat výběr**.

3. Klepněte na položku **Možnosti řady**, pokud není vybrána, a u položky **Vykreslit řady na** klepněte na možnost **Vedlejší osa** a poté klepněte na tlačítko **Zavřít**.
4. Na kartě **Rozložení** klepněte ve skupině **Osy** na tlačítko **Osy**.
5. Klepněte na položku **Vedlejší svislá osa** a poté klepněte na požadovanou možnost zobrazení.

**TIP** K lepšímu odlišení vedlejší osy můžete zvolit typ grafu pouze pro jednu datovou řadu. Můžete například změnit jednu datovou řadu na spojnicový graf.

[🏠 Začátek stránky](#)


## Přidání vedlejší vodorovné osy

1. Klepněte na graf zobrazující vedlejší svislou osu.

Zobrazí se pás karet **Nástroje grafu** s kartami **Návrh**, **Rozložení** a **Formát**.

**TIP** Potřebujete-li přidat vedlejší svislou osu, informace naleznete v části [Přidání vedlejší svislé osy](#).

2. Na kartě **Rozložení** klepněte ve skupině **Osy** na tlačítko **Osy**.



3. Klepněte na položku **Vedlejší vodorovná osa** a poté klepněte na požadovanou možnost zobrazení.

[🏠 Začátek stránky](#)


## Změna typu grafu datové řady

1. V grafu klepněte na datovou řadu, kterou chcete změnit, nebo ji vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:


1. Klepněte na graf.

Zobrazí se pás karet **Nástroje grafu** s kartami **Návrh**, **Rozložení** a **Formát**.

2. Ve skupině **Aktuální výběr** na kartě **Formát** klepněte na šipku rozevíracího seznamu **Prvky grafu** a potom klepněte na datovou řadu, kterou chcete změnit.



2. Na kartě **Návrh** klepněte ve skupině **Typ** na položku **Změnit typ grafu**.



3. V prvním seznamu klepněte na požadovaný typ grafu a ve druhém seznamu klepněte na požadovaný podtyp.


[🏠 Začátek stránky](#)

## Odebrání vedlejší osy


1. Klepněte na graf zobrazující vedlejší osu, kterou chcete odebrat.

Zobrazí se pás karet **Nástroje grafu** s kartami **Návrh**, **Rozložení** a **Formát**.

2. Proveďte některou z následujících akcí:
  - Na kartě **Rozložení** ve skupině **Osy** klepněte na položku **Osy**, klepněte na možnost **Vedlejší svislá osa** nebo na možnost **Vedlejší vodorovná osa** a poté klepněte na položku **Žádná**.



- Klepněte na vedlejší osu, kterou chcete odstranit, a poté stiskněte klávesu DELETE.
- Právým tlačítkem myši klepněte na vedlejší osu a potom v místní nabídce klepněte na příkaz **Odstranit**.

**TIP** Vedlejší osy můžete také odebrat ihned po jejich přidání klepnutím na tlačítko **Zpět**  na **panelu nástrojů Rychlý přístup**, nebo stisknutím kombinace kláves CTRL+Z.